

## Mieleアプリ セットアップ&使い方マニュアル

アプリを使用する場合は、マニュアルに沿ってセットアップを行っていただくようお願いします。

プロセスおよび画面は、変更になる場合があります。その場合は、アプリの画面の指示に従ってセットアップをすすめていただきますようお願いします。

開始前に「Miele」アプリをApple App StoreまたはGoogle Playからダウンロードしてください。



\*i-Phone,iPadはApple Inc.の商標です。

\*AndroidはGoogle inc.の商標または登録商法です。

Miele機器を使用する部屋で、WiFiネットワークの信号強度が十分であることを確認してください。  
2.4GHz WiFiネットワークをご使用ください。

通信環境や使用状況によっては、Mieleアプリをご利用できない場合があります。

セットアップ方法は次のどちらかを選択できます。

### 1. 「WPSで接続」

Miele アプリによって接続のプロセスを案内します。

「WPSプッシュボタンモード」をサポートしたルーターが必要になります。

ワンタッチで設定ができますが、WPSプッシュボタンが分からない、またルーターがWPSをサポートしているか分からない場合はアプリで接続を行います。

### 2. 「アプリで接続」

Miele アプリによって接続のプロセスをステップごとに案内します。ご自宅のWiFiネット

ワークの名前とパスワード、ミーレ機器の9桁の製造番号が必要です。製造番号は型式ラベルに記載されています。

このセットアップガイドは主に「アプリで接続」する方法に沿って記載しています。

## アカウントを作成

1

「ログイン/登録」を選択




2

所在地を選択




3

利用規約など確認後承諾



4

必須項目を入力して登録



5

「時刻同期」で「大阪、札幌、東京」を選択



## ご家庭のWiFiと機器の接続（例：食器洗い機の場合）


6

「機器を追加」を選択




7

「機器ログオン」を選択



8

画面に従い開始  
接続方法(アプリ/WPS)を選ぶ



9

案内に沿って機器を選択




10

機器の型式ラベルから  
製造番号を確認



11

アプリが製造番号を確認



## ご家庭のWiFiと機器の接続（例：食器洗い機の場合）

12

機器側の操作のステップ

へ



13

機器の電源を入れる



14

「その他のプログラム/設定」を選択



15

「設定」を選択



16

矢印で「Miele@home」を選択



17

「セットアップ」をOKで確定



## ご家庭のWiFiと機器の接続（例：食器洗い機の場合）

18

「お待ちください..」が表示



19

「アプリで接続」を選択



20

「アプリの指示に従います」をOKで確定



\* ルーターにWPSボタンがついている場合は、WPS接続が簡単です。

21

「アプリ待機…」が機器に表示されているか確認



22

接続開始



23

「接続」を選択



## ご家庭のWiFiと機器の接続（例：食器洗い機の場合）

24

機器とスマホの接続が完了、  
WiFi接続ステップへ



25

使用するWiFiネット  
ワークを選択



26

WiFiパスワードを入力



27

「接続」を選択



28

WiFiと機器を接続中



29

接続完了  
機器ディスプレイも「接続完了」



## アプリの簡単な説明（機器一覧）



**A** ステータス・・・それぞれの機器のステータスが一目で分かります。

**B** 接続機器の追加/デモモード・・・接続したい機器の追加やデモモードを試すことができます。

**C** MobileStart オン（インフォメーション）・・・アプリから操作する場合は機器操作パネルの「MobileStart」をオンにします。

（その他のメッセージ）

リモートコントロールオフ（インフォメーション）・・・機器側で操作を行った直後はアプリですぐに操作できません。15秒ほどそのままお待ちいただき、メッセージが消えるとアプリで操作ができます。


## アプリの簡単な説明（食器洗い機）



- A** プログラム・・・使用するプログラムを選択します。
- B** プログラムオプション・・・使用するプログラムオプションを選択します。
- C** スタート予約・・・開始時間もしくは終了時間が設定できます。
- D** オートドス・・・洗剤自動投入システムを使用する場合はオンにします。
- E** アクションバー・・・機器のスタート/ストップを行います。

\*モデルにより使用できる機能は異なります。

## アプリの簡単な説明（食器洗い機）



**F** AutoStart・・・週間スケジュールを作成することで、毎回のプログラム設定が不要になります。

**G** 週間一覧・・・週間スケジュールの一覧表が確認できます。

**H** エントリーしたプログラム・・・曜日・時間・プログラムが表示されます。

**I** オン/オフ切替・・・エントリーしたプログラムのオン/オフの切替ができます。

**J** 新しい洗浄プランを追加・・・洗浄プランの追加が可能です。

**K** 設定・・・「お知らせ」通知のオン・オフや「インフォメーション」からは機器の名称を変更したり、シリアルナンバーが確認できます。「取扱説明書」は調整中

**L** ステータス・・・洗剤の残量を確認できます。（塩を使用した機能は日本では非搭載）

## アプリの簡単な説明（洗濯機）



- A** プログラム・・・使用するプログラムを選択します。
- B** 温度・・・温度を選択します。
- C** 脱水回転数・・・脱水回転数を選択します。
- D** ステータス・・・UltraPhase洗剤のステータスが「コンテナなし」、「一杯」、「ほぼ空」などで表示されます。
- E** 設定・・・設定の中の「ライブラリー」では衣類のお手入れ、しみの取扱い、お手入れマークの情報がご覧いただけます。「取扱説明書」は調整中。

## アプリの簡単な説明（オープン）



- A** 調理モード・・・使用する調理モードを選択します。
- B** オプション・・・Booster (すばやく予熱)、急速冷却、(調理後の) 保温などのオプションを選択します。
- C** 目標温度・・・調理温度を設定します。
- D** 時間・・・調理時間または終了時刻を設定します。
- E** アクションバー・・・機器のスタート/ストップを行います。